



COSMOlogic培训

郑宏

北京泰科博思科技有限公司

2022年



输运性质 – 液相热导 (LTC)

纯物质 + QSPR + 单位 (W/m/s)

$$\kappa_i = c_0 + c_{Visc}\eta_i + c_{MW}MW_i + c_{Tr2}T_{r,i}^2 \quad T_r = T/T_c$$

其中:

c_0 , c_{Visc} , c_{MW} , c_{Tr2} 分别为参数, 由COSMOlogic软件参数文件 (.ctd)提供

T_c 为临界温度 (critical temperature)

MW_i 为摩尔质量 η_i 为纯物质粘度

LTC_param={ c_0 c_{Visc} c_{MW} c_{Tr2} } 可自行定义上述四个参数

粘度和临界温度, COSMOtherm可自行预测, 也可以通过编辑vap文件读取, 或在命令行给出实验值, 后两种方法的优先级高于COSMOtherm自行预测。



输运性质 – 扩散系数 (DC)

无限稀释模型下扩散系数 + 纯或混合溶剂 + QSPR + 单位(m^2/s)

$$D_i = c_0 + c_{\ln T} \ln(T) \\ + c_{\mu H}^{Solute} (\mu_i^{S,\infty} - H_i^{S,\infty}) + c_{Area}^{Solute} A_i + c_{M2}^{Solute} M_i^{(2)} \\ + c_{H_{tot}}^{Solvent} H_S + c_{H_{MF}}^{Solvent} (E_S^{diel} + H_S^{MF}) + c_{H_{HB}}^{Solvent} H_S^{HB} + c_{H_{vdW}}^{Solvent} H_S^{vdW} + c_{N_{Ring}}^{Solvent} N_S^{Ring}$$

diffcoeff[=i]: 指定溶剂编号;

Ndiffcoeff=namei: 指定溶剂名称。

上述两个参数不指定, 给出混合比例 (摩尔比 $x=\{\dots\}$ 或质量比 $c=\{\dots\}$), 则采用混合溶剂。




输运性质 – 扩散系数 (DC)

扩散系数计算是由命令行方式实现！

为了简化工作：


1, 基于COSMOthermX图形界面的活度系数预测功能，
如下图：





输运性质 – 扩散系数 (DC)

2, 选择 “Properties” 中的 “Activity Coefficient” 。






输运性质 – 扩散系数 (DC)

3, 设置



“Temperature” 383 K, 选择溶剂各组分的摩尔比, 点击 “Add”, 点击 “Save As”, 命名为, 如 “Danjian”。





输运性质 – 扩散系数 (DC)

4, 鼠标右键点击任务
“Danjian”, 选择
“View Job
Directory”。





输运性质 – 扩散系数 (DC)

5, 用文本编辑器编辑 “Danjian.inp” 文件, 修改最后一行为, 如2。

```
1 ctd = BP_TZVP_21.ctd cdir = "C:\Program Files\BIOVIA\COSMOTHERM2021\COSMOTHERMX\..\COSMOTHERM\CTDATA-FILES" ldir = "C:\Program Files\BIOVIA\COSMOTHERM2021\COSMOTHERMX\..\lic
2 notempty wtln ehfile
3 !! generated by COSMOTHERMX !!
4 f = "glycerol_c0.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g" Comp = "glycerol" [ VPfile
5 f = "glycerol_c1.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
6 f = "glycerol_c2.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
7 f = "glycerol_c3.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
8 f = "glycerol_c4.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
9 f = "glycerol_c5.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
10 f = "glycerol_c6.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
11 f = "glycerol_c7.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
12 f = "glycerol_c8.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
13 f = "glycerol_c9.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
14 f = "glycerol_c10.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
15 f = "glycerol_c11.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
16 f = "glycerol_c12.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
17 f = "glycerol_c13.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
18 f = "glycerol_c14.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
19 f = "glycerol_c15.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
20 f = "glycerol_c16.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
21 f = "glycerol_c17.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
22 f = "glycerol_c18.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
23 f = "glycerol_c19.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
24 f = "glycerol_c20.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
25 f = "glycerol_c21.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
26 f = "glycerol_c22.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
27 f = "glycerol_c23.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
28 f = "glycerol_c24.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
29 f = "glycerol_c25.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
30 f = "glycerol_c26.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
31 f = "glycerol_c27.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\g"
32 f = "1-butanol_c0.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\1" Comp = "1-butanol" [ VPfile
33 f = "1-butanol_c1.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\1"
34 f = "1-butanol_c2.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\1"
35 f = "1-butanol_c3.cosmo" fdir="D:\Chemsofts\BIOVIA\2021\BIOVIA_2021.AM_COSMObase_2021\COSMObase2021\BP-TZVP-COSMO\1" ]
36 Gamma xg={ 0.5 0.25 0 0.25 } tk=383 # Automatic Activity Coefficient Calculation
```

2

Diffcoeff x={ 0.5 0.25 0 0.25 } tk=383


1



输运性质 – 扩散系数 (DC)

6, 保存退出编辑, 再鼠标右键点击 “Danjian” ,
“Open Shell” ,

输入 “cosmotherm Danjian.inp” , 运行。



C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [版本 10.0.18363.1316]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。


D:\Projects\COSMOtherm\QSAR\Danjian>cosmotherm Danjian.inp

3



输运性质 – 扩散系数 (DC)

7, 鼠标右键点击 “Danjian”, “View Job Directory”



名称	修改日期	类型	大小
Danjian.inp	2021/1/27 16:58	INP 文件	5 KB
Danjian.inpx	2021/1/27 16:57	INPX 文件	12 KB
Danjian.out	2021/1/27 17:00	OUT 文件	58 KB
Danjian.tab	2021/1/27 17:00	TAB 文件	1 KB
Danjian_status.xml	2021/1/27 17:00	XML 文档	1 KB



输运性质 – 扩散系数 (DC)

7, 文本编辑器打开 “Danjian.tab” , 结果是1, 2是单位。

```
Property  job 1 : Infinite Dilution Diffusion Coefficient ;  
Settings  job 1 : T= 298.15 K ; x(1)= 0.2500 x(3)= 0.5000 x(4)= 0.2500 ;  
Units      job 1 : Diffusion Coefficient in m^2/s 2
```

Nr Compound	DIFFC
1 Danjian	1.2758E-10
2 1-butanol	1.4321E-10
3 glycerol	1.4029E-10
4 cl_anion	1.9445E-10

1




温度与扩散系数

```
diffcoeff x={ -0.25 0 0.5 0.25 } tc=-5.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=5.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=15.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=25.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=35.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=45.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=55.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=65.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=75.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=85.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=95.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=105.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
diffcoeff x={ 0.25 0 0.5 0.25 } tc=110.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation
```



温度与扩散系数


温度 摄氏度	扩散系数 E-10m2/s
-5	0.7535
5	0.9348
15	1.1578
25	1.4321
35	1.7694
45	2.1836
55	2.6912
65	3.3112
75	4.0657
85	4.9792
95	6.0792
105	7.3953
110	8.1441





T and Diffusion Coefficient

T (Celsius)	DiffCoeff E-10m2/s
-5	0.7535
5	0.9348
15	1.1578
25	1.4321
35	1.7694
45	2.1836
55	2.6912
65	3.3112
75	4.0657
85	4.9792
95	6.0792
105	7.3953
110	8.1441





机器学习方法

基于COSMOtherm的sigma-profile描述符的线性或多线性回归模型（QSPR）很难正确描述固体的热力学性质。

基于机器学习（ML）方法，结合拓扑结构和自由能描述符，可以很好的描述上述性质，特别是Tmelt、Hfusion性质。

目前版本的COSMOtherm提供随机森林（Random Forest）算法或梯度提升（Gradient Boosting Model）算法




机器学习方法

命令行方式实现！

为了简化工作：

1，基于COSMOthermX图形界面的活度系数预测功能，导入化合物。


如右图：





机器学习方法

2, 选择 “Properties” 中的 “Activity Coefficient” 。





机器学习方法

3, 设置温度、液相组分等参数。

注意, 这些参数对熔融焓和熔点计算没有影响。

4, 点击 “Save As” 。

如,
存成 “rfmodel” 。

New Property Activity Coefficient

Temperature ☒ °C ☐ K ☐ °F to ☒ ΔT ☐ Points °C ☐ Use Extended Options [Edit](#)

Liquid phase composition

☒ Mole fraction ☐ Mass fraction

	Pure		
1. h2o	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="text" value=""/>
2. 1-octanol	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value=""/>
3. 4-aminonitrobenzene	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value=""/>


Gamma=1 tc=25.0 # Automatic Activity Coefficient Calculation



机器学习方法

5, 鼠标右键点击任务
“rfmodel”, 选择
“View Job Directory”。

6, 用文本编辑器打开
“rfmodel.inp”。



名称

rfmodel.inp 2

rfmodel.inpx



机器学习方法

7, 删除原来计算活度系数的命令行, 增加熔融焓和熔点的命令, 如右图:

8, 存盘推出。

```
ctd = BP_TZVP_22.ctd cdir = "C:\Program Files\BIOVIA\CO  
notempty wtln ehfile  
!! generated by COSMOthermX !!  
f = "h2o_c0.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIOVIA\CO  
f = "1-octanol_c0.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c1.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c2.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c3.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c4.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c5.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "1-octanol_c6.cosmo" fdir="C:\Program Files\BIO  
f = "4-aminonitrobenzene_c0.cosmo" fdir="C:\Progran  
1 ##Gamma=1 tc=25.0 # Automatic Activity Coefficient  
2 RFMODEL=MeltingPoint_FINE.propx tc=25 x_pure=1  
RFMODEL=Hfusion_FINE.propx tc=25 x_pure=1
```





机器学习方法

9, 鼠标右键点击任务
“rfmodel”, 选择
“Open Shell”。

10, 执行命令:

cosmoterm rfmodel.inpu



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1766]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\Projects\COSMOtherm\TrainingCourse\rfmodel>dir
驱动器 D 中的卷是 DATA
卷的序列号是 FE00-8CAF

D:\Projects\COSMOtherm\TrainingCourse\rfmodel 的目录
2022/06/29 09:30 <DIR> .
2022/06/29 09:30 <DIR> ..
2022/06/29 09:41          1,506 rfmodel.inp
2022/06/29 09:30      4,249 rfmodel.inpx
                2 个文件          5,755 字节
                2 个目录 156,464,398,336 可用字节

D:\Projects\COSMOtherm\TrainingCourse\rfmodel>cosmoterm rfmodel.inp
```




机器学习方法

11, 鼠标右键点击任务
“rfmodel”, 选择
“View Job Directory”。

12, 用文本编辑器打开
“rfmodel.tab”。

13, 按构象和化合物分别
给出熔融焓和熔点。



名称

rfmodel.inp

rfmodel.inpx

rfmodel.out

rfmodel.tab

rfmodel_status.xml

2



机器学习方法

注意：

RFMODEL=MeltingPoint_**FINE**.propx tc=25 x_pure=1

RFMODEL=Hfusion_**FINE**.propx tc=25 x_pure=1

上述命令中红色标出的部分，要与导入的化合物**level**一致。对应关系如下：

SVP = SVP

TZVP = TZVP

TZVPD-Fine = FINE

DMOL3 = DMOL3